プロモーションコンテナ

取扱い説明

発行２０１５年7月１６日　１．１

株式会社ヌマタＲ＆Ｄ

プロモーションコンテナ取扱説明

目次

1　はじめに 4

2　必要な設備・条件 4

3　ご利用前にご準備いただくもの 4

4　アプリ　メニュー各部名称 5

5　各部概要 5

6　プロモーションコンテナのメニュー構成 6

7　ご利用までの流れ 7

8　会員情報とコースＩＤの準備 8

9　ｉＴｕｎｅｓの入手方法 8

10　アプリにデータを登録する 9

11　アプリを起動しログインする 10

12　登録したデータと各アイコンを関係づける 12

13　使い方　共通 16

14　使い方　ドキュメント 17

15　使い方　ムービー 21

16　使い方　３６０°ビューワー 23

17　使い方　インタラクティブデモ 24

18　使い方　カメラ 25

19　使い方　電卓.....28

20　使い方　簡易ブラウザー.....29

21　使い方　カレンダー.....31

22　使い方　設定（設定モード・テーマ）.....36

23　使い方　設定（ログイン・ログアウト）.....38

24　使い方　設定（クローン）.....40

25　登録・表示可能なデータ形式一覧.....47

26　お問合せ・連絡先.....48

1 はじめに

プロモーションコンテナは、いろいろなコンテンツ（ｐｄｆ、画像、動画、回転する写真、デモ等）を１つにまとめて様々な場所やシーンで使うことのできるビューワーアプリです。
社内外プレゼンテーション、営業での商品説明、展示会デモツールなどに大きな力を発揮します。
本取扱説明書では、プロモーションコンテナをお使いいただくにあたっての設定方法やお守りいただきたい事項についてご説明いたします。

2 必要な設備・条件

■プロモーションコンテナ　アプリ
■ｉＰａｄ４以降（iOS7.1.2 以降）　※ｉＰａｄ Air２推奨
■iTunes　インストール済の　windows パソコン　又は　Mac
■ライトニングケーブル（ｉＰａｄとの接続用）
■インターネット通信環境及びＷｉＦｉ（設定等で必要です）

3 ご利用前にご準備いただくもの

■プロモーションコンテナに登録するデータ（登録可能形式については「登録可能なデータ形式一覧」を参照）
■会員情報（ＩＤ、パスワード）とコースＩＤ

4 アプリ　メニュー各部名称

メニュー画面の各部名称は以下の通りです。



5 各部概要

・タイトル

社名など１行のテキストを表示

・メニューアイコン

ドキュメント・動画・３６０度写真・インタラクティブデモの４種

・コンテンツエリア

メニューごとに表示されるコンテンツとひも付けされたアイコンエリア

・商品フォルダ

表示しているコンテンツを保存しているフォルダ名

・ツールアイコン

カメラ・電卓・ブラウザ・カレンダー・設定などの補助ツール

6 プロモーションコンテナのメニュー構成

プロモーションコンテナの表示・操作は以下の階層構造を有しています。

商品フォルダ＊
　　｜
　　｜―――メニュー（ドキュメント）
　　｜　　｜
　　｜　　コンテンツ枠（最大１２アイコン）＊
　　｜
　　｜―――メニュー（ムービー）
　　｜　　｜
　　｜　　コンテンツ枠（最大１２アイコン）＊
　　｜
　　｜―――メニュー（３６０度ビューワー）
　　｜　　｜
　　｜　　コンテンツ枠（最大１２アイコン）＊
　　｜
　　｜―――メニュー（インタラクティブデモ）
　　｜
　　コンテンツ枠（最大１２アイコン）＊

＊フォルダ数やアイコン数はお申込み内容・設定により変化します。

ツール
　　｜
　　｜―――カメラ
　　｜―――電卓
　　｜―――簡易ブラウザー
　　｜―――カレンダー
　　｜―――設定

7 ご利用までの流れ

プロモーションコンテナを利用するまでのステップは次の通りです。

（事前準備）

- 必要条件を満たしたｉＰａｄを準備。
- 会員情報（ＩＤ・パスワード）・コースＩＤの準備。
- 登録するコンテンツデータを準備。
- アプリの入手とｉＰａｄへのインストール

（プロモーションコンテナの設定）

- 登録するデータをｉＴｕｎｅｓ経由でアプリに登録。
- 会員情報（ＩＤ・パスワード）とコースＩＤでログイン。
- 設定モードにて、商品フォルダ名登録・メニューごとのコンテンツアイコンに登録したデータを関連付け。

（ご利用の開始）

関連付けされたコンテンツアイコンをタップすればいつでもどこでもプレゼンテーション開始です。

8 会員情報とコースＩＤの準備

プロモーションコンテナを利用するには、会員情報（ＩＤ・パスワード）とコースＩＤをお手元にご準備ください。

トップ営業をご覧いただくか、当社営業までお問合せください。

9 ｉＴｕｎｅｓの入手方法

アップルのサイトよりダウンロードできます。

Windows 版、Ｍａｃ版の２つを選びダウンロード後、実行することでインストールされます。

＊ＵＲＬは変更されることがあります。都度ご確認の上ダウンロードしてください。

10　　アプリにデータを登録する

ｉＴｕｎｅｓを用いてアプリにデータを登録します。

※画面は iTunes　12.1.2.27 の場合

1. ｉＴｕｎｅｓを起動し、ｉＰａｄとＰＣ（又はＭａｃ）をライトニングケーブルで接続します。
2. 左上部の「iPad マーク」をクリックします。
3. 画面左部　「Ａｐｐ」クリックします。
4. 「ファイル共有」「APP」 欄の「 ProCon アイコン」をクリックします。
5. プロモーションコンテナに登録したいデータを「ProCon の書類」の欄へドラッグ＆ドロップするか、「ファイル追加」ボタンを押した後、選択ダイアログにて登録するファイルを選択・開くボタンを押します。
6. 登録するデータファイルが複数以上ある場合は、「５」を必要回数繰り返します。
7. 登録したデータを削除したい場合は、削除したいデータ名をクリックし、「Del キー」にて削除して下さい。

11　　アプリを起動しログインする

プロモーションコンテナを使うには、トップ営業サイトで登録した会員情報とコース情報をお手元にご準備ください。

また、ログインするにはインターネット通信環境が必須です。

ｉＰａｄがインターネット通信できるよう事前に設定を終えてください。

1. プロモーションコンテナのアイコンをタップしアプリを起動します。

ｉＰａｄホーム画面例



起動直後のログイン画面

2. 「ログインする」をタップし、ログイン画面で会員ＩＤ・パスワード・コースＩＤ　を入力後「ログイン」ボタンをタップします。

ログイン画面



3. アカウント情報（会員ＩＤ、パスワード、コースＩＤ）と入力した内容が一致すればログイン後の初期画面となります。
ログイン直後は、通常すべての設定・関連付けが解除されている状態となります。

ログイン後

12　登録したデータと各アイコンを関係づける

1. メニュー画面下部にあるツールエリアの「設定」をタップします。
2. 設定画面の「設定モード（ＯＦＦ／ＯＮ）」のスイッチをタップし設定モード（緑側）にします。

設定画面

3. 画面上部（おおよそ１ｃｍ程度）の位置をタップします。ツールバーを出した後、戻るボタンをタップすることでメニュー画面に移動します。

ツールバー出現後

＊（重要）ツールバーによるメニュー画面への移動方法は全画面共通です。

4. 商品フォルダの名称を設定します。左上の商品フォルダの欄をタップし、登録ダイアログを出します。お好きな名称を→の部分に入力し、「新規」ボタンをタップすると左の商品フォルダリストに登録されます。また、ダイアログ以外の部分をタップすればダイアログは消えます。
＊下の例は「電球」という商品名を登録したものです。
＊登録できる商品フォルダ数は、トップ営業サイトでお申込みされたコースにより異なります。

5. 商品フォルダ名称下のドキュメント下に空アイコンを必要数だけ追加します。画面下部の「ドキュメント　枠数」の行にある「＋」「－」をタップし空アイコンを追加・削除します。
＊追加できる空アイコン数は、１つの商品フォルダ名称につき最大１２ケです。
＊追加できる空アイコンの総数は、トップ営業サイトでお申込みされたコースにより異なります。



空アイコンの状態
（灰色）

6. 登録してあるデータと関連付けしたい空アイコンをタップし、左に出現したデータリストから関連付けしたいデータ名を選択タップします。
   選択関連付けすることで、空アイコンに色が付き、データと関連付けされたことを示します。
   他の空アイコンも同様に、登録データの関連付けを繰り返し行います。

   ＊データリストはデータリスト以外をタップすることで消去されます。
   ＊データリストに表示されるデータ名は各メニュー（ドキュメント・ムービー・３６０°ビューワー、インタラクティブデモ）によって表示される形式が決められています。全ての形式のデータ名がデータリストに表示されるわけではありませんのでご注意ください。



7. 関連付け済みアイコンに表示されている文字をタップすることで、任意の文字に変更することができ、より分かり易い表題や説明に変更することができます。

8. 他のメニュー（ムービー・３６０°ビューワー・インタラクティブデモ）も空アイコンの追加・データとの関連付け・表示名の変更等を同様に行います。

9. 全てのメニューで関連付けが終了したら、左下の設定アイコンをタップし、設定画面に戻ります。

10. 設定モード（ＯＦＦ／ＯＮ）のスイッチをタップし設定モードを終了します。これでデータとアイコンの関連付けが完了しました。

13　　使い方　共通

1. メニュー画面への戻り方

   メニューに戻るには、画面上部（おおよそ上から１ｃｍ程度の範囲）をタップします。

   タップすると画面上部に黒いツールバーが出現します。

   ツールバーの左端にある戻るボタンをタップすることでメニュー画面に移動します。

   ツールバーは一定時間後に自動的に消えるので、必要に応じ再度タップし出現させてください。

2. 上ツールバーの消し方

   上ツールバーをタップすることで消去できます。また、一定時間経過すると自動的に上ツールバーは消去されます。

14　使い方　ドキュメント

1. ドキュメントの表示

   ドキュメントメニューのアイコンをタップすることで関連付けされたデータを表示することができます。



2. 表示リサイズ

   画面上部をタップするとツールバーが出現します。その中のリサイズボタンにより、表示をデータの横幅に合わせるか縦にあわせて表示するかを選択することができます。



横幅にあわせた場合　　縦にあわせた場合

3. スクロール

画面をタッチしながら上下に動かすと表示を上下にスクロールすることができます。

また、画面上部タップで出現する上ツールバーのスクロールボタンをタッチすることでも同様に上下に１ページずつスクロールすることができます。

上ツールバーと同時に出現する下ツールバー内のスクロールバーを動かすことで、お好きなページにサムネイル画像を確認しながら一度に移動することもできます。



4. 拡大・縮小表示

２本の指で画面をタッチし、指の間隔を狭めたり広げることで表示中のドキュメントを縮小・拡大表示することができます。

＊縮小は指を画面から離すと元のサイズに戻ります。

5. 手書きペン

下ツールバー内のペンボタンをタッチすることで表示されている文書の上に手書きでペン入れすることができます。ペンモードになるとその画面は太い赤線で縁どられます。

ペンで描かれる線の色は３色指定です。

また、描いた線は消しゴムボタンをタッチすることで、消しゴムモードになり、指で消したいところをなぞることで消すことができます。

１ページ分まるごと手書き線を消したい場合はゴミ箱ボタンをタッチしてください。

もし、他のページも併せてすべて消したい場合は全削除ゴミ箱ボタンをタッチすることで全削除できます。ペンモード・消しゴムモードを解除する場合は、各ボタンを再度タップします。

手書きペン


消しゴム

１つ前に戻す

次に戻す

１ページ削除

全ページ削除



6. 表示できる形式以外のデータをアイコンに関連づけた場合

ドキュメントメニュー下で表示できるデータ形式は「pdf、png、jpg、jpeg、jpe、bmp、gif」となります。

表示できる形式以外の場合で、その形式を開くことのできる他のアプリをｉＰａｄ内にインストール済みの場合は、他のアプリで開くダイアログがポップします。

15　使い方　ムービー

1. ムービーの表示

   ムービーメニューのアイコンをタップすることで関連付けされた動画データを表示することができます。

2. ムービーの再生・早送り・巻き戻し・停止・スクロールバー

画面をタップし、コントロールボタン類を出します。

動画再生ボタンをタップすると、動画データを再生開始します。早送り・巻き戻しボタンにタッチするとその間は早送り・巻き戻しを行います。再生を終了したいときは停止ボタンをタップすることで動画再生が終了し、再生位置は初期に戻ります。スクロールバーを動かすことで一度にお好きな位置に移動することもできます。

動画再生



早送り



巻き戻し

再生停止

スクロールバー



16　使い方　３６０°ビューワー

1. ３６０°ビューワーの表示

   ３６０°ビューワーのアイコンをタップすることで、関連付けされたデータを表示することができます。



2. 右回転・左回転

   表示されている画面を左右にタッチしながら動かすことで、商品等の写真画像を水平方向に回転表示させることができます。データは回転表示用に撮影・加工されたものを用います。通常の画像や写真は関連付けし表示することはできませんのでご注意ください。

   ＊回転表示用データの製作については当社営業までお問合せください。



17　　使い方　インタラクティブデモ

1. インタラクティブデモの表示

   アイコンをタップすることでインタラクティブデモを行うことができます。



インタラクティブデモは、ホームページを表現する技術である一般的な HTML・CSS・JavaScript 言語で作成することができます。

静止画像や動画とは異なり、インタラクティブな画面表示や対話型操作などを行うことが可能です。

また、インタラクティブデモは、株式会社ヌマタ R & D 製 BlueToothLE 搭載のコントローラ「PixiModule」　と BlueToothLE 接続することができ、コントローラを通して電気的な入出力を行うことができます。

＊Safari と比べ、HTML・JavaScript に一部制限があります。

＊アイコンに登録できる形式は「html」のみです。

＊PixiModule を使ったインタラクティブデモの作り方は　「PixiModule の使い方」もご参照ください。

18　　使い方　カメラ

1. カメラの起動

ツールのカメラボタンをタップすることで、ｉＰａｄのカメラを起動しその場で写真やムービーを撮ることができます。

撮った写真やムービーはメニューのドキュメントアイコン又はムービーアイコンに設定モードで関連付けることができます。

その場ですぐに資料を作りたい場合や動画などを自分で撮影したい時などに便利な機能です。



2. 写真又はムービーの撮影

右端の撮影ボタンをタップすることで写真の撮影、又はムービーの録画開始と終了ができます。



3. 写真とムービーの切り替え・視点の切り替え

画面をタップすることで、ツールバーが出現します。下ツールバーには、機能切り替えスイッチ（写真とムービーの切り替え）、視点切り替えボタン（背面・前面カメラ切り替え）があり、タップすることで切り替えることができます。

写真・ムービー切り替え

 視点切り替え



4. 撮影・録画したデータの消去

カメラ機能で撮影した写真やムービーのデータは下ツールバーフォルダボタンをタップすることでファイルリストが開き、選択によりｉＰａｄから消去することができます。



19　　使い方　電卓

1. 四則演算ができる簡易電卓です。ツールの電卓ボタンをタップすることで使用できます。





20　　使い方　簡易ブラウザー

1. 簡易ブラウザーの表示

   ツールのブラウザボタンをタップすることでインターネットサイト閲覧などに使用する簡易ブラウザーが表示されます。

   ＊ブラウザーでサイトを表示するにはインターネット接続環境が必要です。

   ＊サーバーとのデータのやり取りがあるページではご利用いただけません。その場合はＳａｆａｒｉなどの標準ブラウザーをご利用ください。



2. ホームを表示する・お気に入り・リロード・戻る・次ボタン

ホームを表示

お気に入り

リロード

前ページに戻る

次ページに進む

3. お気に入りを表示する

お気に入りボタンをタップすることで、登録リストが左に表示されます。表示されているページ名を選択しタップすることで登録したページを表示します。「追加」「編集」を使い、現在表示しているページを登録リストに追加、または登録リストから削除することができます。

21　　使い方　カレンダー

1. カレンダーの表示

   ツールのカレンダーボタンをタップすることでカレンダーを表示することができます。



2. 表示月を変更する

   翌月・前月　をタップすることで表示月を変更することができます。

   また、今日に戻る　をタップすることで、今日現在の月を表示します。



3. アラームを開く

カレンダー上の日付部分をタップするとダイアログが出現し、タップすることでアラームを設定または閲覧することができます。



4. アラームリストを閲覧する

ダイアログのアラームをタップすると、アラームリストがカレンダー上に表示されます。
アラームリストには現在登録されているその日のアラームが表示されます。
既にアラーム時間の過ぎたものは灰色表示となります。



5. アラームを設定する

アラームリストが出ている状態で「重要度」「時刻」「メッセージ」を入力設定することで新しいアラームをセットすることができます。

アラーム時に表示するメッセージをメッセージ欄に入力し「登録」をタップすることでアラームのセットが完了します。



アラームの重要度



アラーム時刻設定

「重要度」「低」の場合、アラームはメニュー画面時のみ表示されます。



「重要度」「高」の場合、アラームは全画面で無条件にポップアップ表示されます。



6. アラームを削除する

アラームリストにある登録済みアラームを消去する場合は、「削除」ボタンをタップしてください。

7. メモを閲覧する

カレンダー上の日付部分をタップするとダイアログが出現し、メモをタップすることでその日のメモを閲覧することができます。メモは１日に１件です。





8. メモを登録・削除する

メモを開いた状態で、追記を行い「登録」ボタンをタップすることで追記した内容で再登録することができます。また、「削除」ボタンをタップするとその日のメモすべてを全削除することができます。



22　使い方　設定（設定モードとテーマ）

1. 設定モード

   設定画面内の設定モードのスイッチをタップする毎に設定モードＯＮと設定モードＯＦＦが交互に切り替わります。設定モードＯＮでは、メニュー下の各アイコンと登録されているデータの関連付けを行うことができます。（参照：登録したデータと各アイコンを関係づける）

2. テーマを変える

   テーマの「選択」ボタンをタップすることで、メニューのアイコンの形や色を変更することができます。

ボタンをタップすると左端にあらかじめ設定されているテーマ名リストが出現します。

好みのテーマ名をタップすればメニューに表示されるアイコンの形や色・背景が変化します。

テーマ１（標準）



テーマ２（ライト）

テーマ３（フラット）



テーマ４（ピンク）

テーマ（青）

23　使い方　設定（ログイン・ログアウト）

1. ログアウト画面を表示する。
   設定画面内のログインの「開く」ボタンをタップすることでログアウト画面に移動します。

2. ログアウトする
   ログアウトボタンをタップすることでログアウトすることができます。ログアウトするとすべての設定が解除され設定は初期状態に戻ります。

ログアウト後の画面

ログアウト後のログイン方法については　「アプリを起動しログインする」を参照してください。

＊ログアウトするにはインターネット接続環境が必要です。

　インターネットに接続されていない場合はログアウトできません。

24　　使い方　設定（クローン）

クローン機能とは、多数のｉＰａｄを同じデータ、同じ設定で利用したい場合に便利な機能です。
マスターとなるｉＰａｄのプロモーションコンテナアプリに登録されているデータと設定を一度サーバーに登録し、サーバーから他のｉＰａｄのプロモーションコンテナアプリにコピーします。
＊クローン機能を利用するには、インターネットに接続している必要があります。

（システムイメージ）



1. クローン画面を表示する

   設定画面のクローン「開く」ボタンをタップすることでクローン設定画面が開きます。

   ＊登録コースにより利用できない場合があります。事前にコース登録時のコース内容をご確認ください。



2. クローン情報を更新する

   クローン情報更新ボタンをタップし、サーバーの状態とクローン可能かどうかの確認を行います。

確認が完了するとアップロード及びコピーのボタンが明るくなります。

＊アップロードが許可されていない場合はアップロードボタンは暗いままです。

＊アップロードの許可は、会員情報とコース情報を管理している方がトップ営業サイトの会員メニュー内で許可設定をすることができます。

確認後

3. アップロードする

サーバーにプロモーションコンテナアプリ内のデータをアップロードするにはアップロードボタンをタップします。タップするとどのタイプのアップロードかを聞くダイアログが開きます。アイコンへの関連付け情報を保管した「設定のみ」、設定以外の全データをアップロードする「ファイルのみ」、両方をアップロードする「ファイル＋設定」のいずれかを選択しタップします。

アップロードする場合の注意が表示されます。

アップロードの最終確認が開き、「ＯＫ」または「キャンセル」をタップします。

もしサーバーに同名のファイルがある場合は上書きしてよいかどうか尋ねるアラートが先に開きます。上書きでよい場合は「ＯＫ」をタップします。

最終確認のアラートが開き「ＯＫ」の場合は、アップロードを行います。

アップロード中は進捗状況が表示されます。

＊アップロードするデータファイルを選択することはできません。アプリに登録されているすべてのデータファイルをサーバーにアップロードします。



アップロード終了するとサーバー側のリストが更新されます。

＊途中、通信切断やアプリを強制終了した場合などは、正常なファイルアップロードが行われていない可能性があります。その場合は、再度安定した通信環境下でアップロードを行ってください。

4. コピーする

サーバーに保存されているデータをコピーします。サーバーからプロモーションコンテナアプリ内にデータをコピーするにはコピーボタンをタップします。タップするとどのタイプのコピーかを尋ねるダイアログが開きます。

アイコンへの関連付け情報を保管した「設定のみ」、設定以外の全データをコピーする「ファイルのみ」、両方をコピーする「ファイル＋設定」のいずれかを選択しタップします。

コピーする場合の注意が表示されます。

コピーの最終確認が開き、「ＯＫ」または「キャンセル」をタップします。

もしサーバーと同名のファイルがある場合は上書きしてよいかどうか尋ねるアラートが先に開きます。上書きでよい場合は「ＯＫ」をタップします。
最終確認のアラートが開き「ＯＫ」の場合はコピーを行います。
コピー中は進捗状況が表示されます。
＊コピーするデータファイルは選択することはできません。サーバーに登録されているすべてのデータファイルをｉＰａｄにコピーします。

＊途中、通信切断やアプリを強制終了した場合などは、正常なファイルコピーが行われていない可能性があります。その場合は、再度安定した通信環境下でコピーを行ってください。

コピーが終了するとｉＰａｄ側のファイルリストが更新されます。

25　登録・表示可能なデータ形式一覧

1. アプリに登録可能なデータ形式（拡張子）一覧

形式（拡張子）
pdf、png、jpg、jpeg、jpe、bmp、gif、mov、mp4、html、css、js、 doc、docx、txt、xls、xlsx、csv、ppt、pptx

2. 表示（利用）可能なデータ形式（拡張子）一覧

機能	形式（拡張子）
ドキュメント	pdf、png、jpg、jpeg、jpe、bmp、gif
ムービー	mov、mp4
3D ビューワー	（拡張子無し）
インタラクティブデモ	html、css、js

26　お問合せ・連絡先

お問合せ・連絡は下記営業所にお願いいたします。

株式会社　ヌマタ R&D　東京営業所
〒１４１－００２２
東京都品川区東五反田１丁目１０－７　アイオス五反田５１０
TEL　０３－６４４７－７２６１　FAX　０３－６４４７－７２６２

＊Ｍａｃ、ｉＴｕｎｅｓ、ｉＰａｄ、ｉＯＳ、ｉＰａｄ　Ａｉｒ、Ａｉｒ２はアップルの登録商標です。
＊Windows はマイクロソフトの登録商標です。